

# Procedimento para alterar Senha e fazer ligações

## 3.27. Alteração da Senha do Código de Conta

O código de conta serve para que o usuário digite um código e uma senha para realizar uma discagem. Esta discagem será bilhetada na conta e não no FXS. Os códigos de conta devem ser habilitados no Configurator Web Digistar.

Para efetuar uma ligação pelo código de conta, antes é necessário alterar a senha:

Digite de qualquer FXS: **1** \* **6** + CCC + SSS + NNN, onde:  
CCC = código de conta.  
SSS = senha atual do código de conta (de fábrica é 000).  
NNN = nova senha.

### **OBS.:**

Permite o cadastro de até 250 códigos de contas, no intervalo de 000 a 249, podendo cada usuário ter várias contas.

**OBS.:** Para zerar a senha é necessário desabilitar e habilitar a conta no configurador Web Digistar.

## 4.6. Acesso Externo Via Código de Conta

Originando ligações por Código de Conta via 0

Após alterar a senha já é permitido efetuar uma ligação através do código de conta.

Para efetuar chamadas por Código de Conta, proceda da seguinte maneira:

Digite de qualquer FXS: **1** # + CCC + SSS  
CCC = código de conta  
SSS = senha do código de conta

Aguarde o tom externo e digite o número desejado.

### **OBS.:**

Para efetuar uma segunda ligação, ou seja, uma consulta, não será necessário digitar esta seqüência. O acesso é feito através das formas usuais, sendo assumida a mesma conta da primeira ligação.

**OBS:** Para realizar ligações interurbanas utilizar operadora **015**

Conforme [Comunicado PEP-DRG 003/2018](#), quando as ligações forem destinadas a reitoria e câmpus a seguir realizar a mesma via VOIP:

Araraquara: 0 * 3303-XXXX	Matão: 0 * 3506-XXXX
Avaré: 0 * 3731-XXXX	Piracicaba: 0 * 3412-XXXX
Birigui: 0 * 3643-XXXX	Registro: 0 * 3828-XXXX
Barretos: 0 * 3312-XXXX	<b>Reitoria: 0 * 3775-XXXX</b>
Boituva: 0 * 3363-XXXX	Salto: 0 * 4602-XXXX
Capivari: 0 * 2146-XXXX	São Carlos: 0 * 3306-XXXX, 0 * 3509-XXXX e 0 * 3351-XXXX
Campos do Jordão: 0 * 3668-XXXX	São João da Boa Vista: 0 * 3634-XXXX
Cubatão: 0 * 3346-XXXX	São José dos Campos: 0 * 3901-XXXX
Hortolândia: 0 * 3865-XXXX	São Roque: 0 * 4719-XXXX
Itapetininga: 0 * 3376-XXXX	Votuporanga: 0 * 3426-XXXX

XXXX = ramal desejado.